






Technické pokyny

PRED POUŽITÍM PRETREPTE

Začnite konzultáciou, aby ste sa uistili, že vlasy klientky sú dostatočne zdravé.

-  **1.** Pred kúrou vlasy dvakrát umyte šampónom muk **Prepare Pre Treatment Shampoo**. Nemasírujte a nevtierajte do pokožky hlavy. Dôkladne opláchnite. **NEPOUŽÍVAJTE** kondicionér. Vlasy vysušte uterákom a rozčesťte pomocou hrebeňa s širokými zubmi.
-  **2.** Vysušte vlasy fénom Muk Blow 3900 IR. Použite plochú kefu alebo hrebeň so široko rozmiestnenými zubami. Vysušte na 75% - 100%.
-  **3.** Rozdeľte vlasy na 6 sekcií a zopnite pomocou plastových klipov.
-  **4.** **DÔKLADNE** pretrepte fľašku a nalejte požadované množstvo muk Keratin Smoothing Treatment do nekovovej misky. Potrebné množstvo prípravku určite na základe dĺžky, štruktúry (textúry) a hustoty vlasov.

KRÁTKÉ VLASY	15g - 25g
STREDNE DLHÉ VLASY	28g - 45g
DLHÉ VLASY	30g - 60g

-  **5.** **APLIKÁCIU** začnite od šije (krku). Zoberte malú sekciu (pásik) vlasov (1/2 až 1 cm) a štetcom naneste muk Keratin Smoothing Treatment. Následne vmasírujte do vlasov. Používajte rukavice.


Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou hlavy. Prečesťte pomocou plastového hrebeňa s jemnými zubami a uistite sa, že všetky vlasy boli dôkladne pokryté prípravkom.

Každú sekciu položte na predtým aplikovanú sekciu a znova ich prečesťte hrebeňom s jemnými zubami, aby sa obidve časti spojili. Opakujte, až kým nenanesiete na celú hlavu. Po ukončení aplikácie sa ubezpečte, že na celých vlasoch je dostatočné množstvo prípravku. V prípade potreby doložte preparát a následne prečesťte vlasy jemným hrebeňom. Osobitnú pozornosť venujte a pre-aplikujte raz vlasovú líniu a pórovité konce vlasov.



- 6.** **ČAS PÔSOBENIA** 30 - 60 minút. V závislosti od typu vlasov a požadovaného výsledku. Pri jemnej až strednej textúre vlasov nechajte pôsobiť od 30 do 60 minút.

TYP VLASOV	ČAS PÔSOBENIA
JEMNÁ A STREDNÁ TEXTÚRA VLASOV	30 - 45 minút

-  **7.** **OPLÁCHNITE.** Po skončení procesu vlasy opláchnite vlažnou vodou s nízkym tlakom cca. 10 - 15 sekúnd, aby sa odstránilo nadmerné množstvo prípravku. **NA VLASOCH MUSÍ OSTAŤ MALÉ MNOŽSTVO PRÍPRAVKU. NEPOUŽÍVAJTE ŠAMPÓN ANI KONDICIONÉR.** Ak sú konce vlasov zničené a porézne, držte ich mimo vody a na konci oplachovania ich len jemne vyžmýkajte. Na odstránenie prebytočnej vody utrite vlasy uterákom.



- 8.** Pre dôkladnejšie vyhladenie, zníženie kučeravosti vlasov a na predĺženie efektu je potrebné použiť muk Keratin Intensifier - nastriekajte rovnomerne a stredom od korenkov po končeky. Prečesťte hrebeňom s jemnými zubami pre rovnomerné naniesenie. **NEOPLACHUJTE.**



- 9.** Starostlivo vysušte vlasy pomocou kefy - s čo najväčšou silou a napätím (tahaním). Použite fén muk Blow 3900-IR. Fén by mal byť nastavený na strednú teplotu a najvyššiu rýchlosť ventilátora. Pre hrubé a odolné vlasy je potrebné nastaviť vyššiu teplotu. Po vysušení musia byť vlasy rovné, celkove vyhladené a 100 % suché. **Pred začatím procesu žehlenia musia byť vlasy úplne hladké a rovné.**



- 10.** **Rozdelíme vlasy na prednú a zadnú sekciu. Žehlíme malé pásma (pramienky) vlasov asi 1 cm široké. Začnite žehlenie v zadnej sekcii a to od šije (krku) smerom dopredu.**

TYP VLASOV	NASTAVENIE TEPLOTY muk Style stick 230 - IR
Tenké, jemné Zosvetlené Ďalšie ošetrovanie keratínom Veľmi poškodené	170 - 200 °C
Stredná textúra Farebné vlasy	200 - 220 °C

Vlasy žehlíme veľmi dôkladne až kým neziskajú lesklý a hladký efekt. To nám potvrdzuje, že vlasy sú dokonale vyplnené keratínovým prípravkom. Osobitnú pozornosť venujte oblasti pri korenkoch zatváraním a otváraním žehličky niekoľkokrát pred jej potiahnutím do stredných dĺžok a na konce. **OPAKUJEME 6 až 10 KRÁT.** Vykonávajte v dobre vetranom priestore. Po ukončení žehlenia, prefúkajte vlasy 60 sekúnd fénom nastaveným na chladný vzduch a nízke otáčky ventilátora.

Proces je ukončený.

PREDĹŽENIE ÚČINKU - úkon v salóne

Na predĺženie účinku je potrebné po 4 týždňoch absolvovať ošetrovanie v salóne.

- Nastriekajte muk Keratin Intensifier rovnomerne a veľkoryso od korenkov až po končeky a opatrne rozotrite prípravok pomocou jemného plastového hrebeňa so širokými zubami. **Neoplachujte.**
- Vlasy úplne vysušte fénom muk Blow 3900-IR a pomocou okrúhlej kefy. Po vysušení rozdeľte vlasy na 4 sekcie a začnite proces žehlenia. Vlasy vyžehlite pomocou muk Style Stick 230-IR. Každý prameň prežehlite 3 krát.